ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ODIS 2.0.x ECUTOOL.RU

1. Устанавливаем оба приложения из папки JAVA сначала Java_SE_Development_Kit_7u2-win-x86 далее JAVA SDK из файла Java_SDK_v.1.4.2.15_for_Win-x32







2. Монтируем в виртуальный привод - файл ODIS-Service v.2.0.0-1rc336v Setup.iso. далее запускаем установку с виртуального диска.



3. Выбираем Русский язык.

Выберите, пожалуйста, язык: Русский (RU) ✓ ОК Отмена	<mark>Ю</mark> Вы	бор языка	
	r <mark>i</mark>	Выберите, пожалуйста, язык: Русский (RU) ОК	✓ Отмена

- 4. В следующих трех окнах нажимаем "Далее".
- 5. Выбираем языки для интерфейса, например Русский, Английский и Немецкий.

🔁 Установка - Offboard Diagnostic Information S 📃 🔲 🔀
Выбор языков приложения Выбор поддерживаемых языков приложения (можно выбрать до 5 языков)
Русский (RU) English (US) Deutsch (DE)
Язык не выбран. ✓ Язык не выбран. ✓
install4j
< Назад Далее > Отмена

6. В выпадающем списке выбираем Стандартный ПК/Ноутбук.

🔁 Установка - Offboard Dia	gnostic Information S 📰 🔲 🔀
Целевая платформа Выбор целевой платформы	
Стандартный ПК/Ноутбук 💙	
install4j	
	< Назад Далее > Отмена

7. Далее Ноутбук/ПК с трансмиттером VAS5054.

🔁 Установка - Offboard Diagnostic Information S 📃 🔲 🔀
Диагностический интерфейс Выбор активируемого диагностического интерфейса
Диагностический интерфейс Ноутбук/ПК с трансмиттером VAS 5054 ✓
Install4) Казад Далее > Отмена

8. Жмем "Далее".

9. В пустом окошке Лицензия выбираем файл license.dat из папки ...\Patch\license

🔁 Open							X
Look in:	i 📔 license				v 💋	i 📂 🛄 -	
My Recent Documents	La license I≣ license tmp						
Desktop		\mathbf{N}					
My Documents My Computer	C						
My Natwork	File name:	license.dat					Open
Places	Files of type:	All Files				~	Cancel
			< Назад	Далее >	Отмена		

10. Производим копирование лицензии в папку инсталляции.

🔁 Установ	зка - Offboard Diagnostic Information S 🔳 🔲 🔀
Выбор фаі Выберите	й ла лицензии файл с лицензией и нажмите Далее.
Лицензия	S-Service v.2.0.0-1_Full\Patch\license\license.dat 063op
🖌 Копир	ование лицензии в папку инсталляции
inctal/4 i	
mətanəj	< Назад Далее > Отмена
11.Выбирає	ем виртуальную клавиатуру.

🔁 Установка - Offboard Diagnostic Information S	
Установка виртуальной клавиатуры Выбор установки виртуальной клавиатуры	
Виртуальная клавиатура	
install4j < Назад Далее > О	гмена

12. Нажимаем "Далее", после чего начнется установка ПО.

13. Дожидаемся завершения установки и нажимаем "Готово".

14.В папке куда установилась программа (посмотреть в свойствах ярлыка) находим файл OffboardDiagLauncher и заменяем его одноименным файлом из папки \Patch

15. Запускаем приложение с ярлыка на рабочем столе.

ł	DiagStarter V 1.3.3	
		Offboard Diagnostic Information System Service
	0	

16. Видим окно со ссылкой на красном фоне.

Offboard Diagnostic Information System PostSeti						
PostSetup - Configuration data input						
URL	RL http://10.241.7.19/dav					
	Select local directory					
User name						
Keyword						
To complete your installation, the brand- and language-dependent components must be a						
⊘ Image and language dependent components must be a						
	Cancel					

17. Монтируем в виртуальный привод файл PostSetup_2.iso.

18. Нажимаем кнопку Select local directory... и указываем путь расположения папки PostSetup_2.

PostSetup - Co			
	onfiguration data input		
URL http	o://10.241.7.19/dav		
	Select directory		? 🗙
User name	Select the directory or drive where	the new versi	on is
Keyword	located.		
	🗉 🥃 My Computer		^
brand- and lang	3.5 Floppy (A:)		
	PostSetup_2 (D:)		
	PostSetup ODIS		
	🗉 🧰 Trade-Re	etail	
	Google Drive on 'ps	r (Y:)	~
	Folder: PostSetup		
	Make New Folder	K	ancel
			.::
		Ca	ancel
Знизу жмем стрели 1 еще раз 핟 на	ку вправо 🦾. следующем экране.		
	ostic Information System PostSetup		
Offboard Diagn			
PostSetup -	 Configuration data input 		
PostSetup - One update Maximum do	• Configuration data input is available. wnload size:		
PostSetup - One update Maximum do	• Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte		
PostSetup - One update Maximum dor Download tin	• Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes:		
PostSetup - One update Maximum do Download tin 1GBit LAN:	• Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco	onds	
PostSetup - One update Maximum do Download tin 1GBit LAN: 50MBit DSL:	• Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco 15 Minutes 28 Sec	onds	
PostSetup - One update Maximum dor Download tin 1GBit LAN: 50MBit DSL: 16MBit DSL:	Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco 15 Minutes 28 Sec 48 Minutes 20 Sec	onds conds conds	
PostSetup - One update Maximum do Download tin 1GBit LAN: 50MBit DSL: 16MBit DSL: 1024k DSL:	Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco 15 Minutes 28 Sec 48 Minutes 20 Sec 755 Minutes 24 Sec 1510 Minutes 48 Second	onds conds conds econds	
PostSetup - One update Maximum do Download tin 1GBit LAN: 50MBit DSL: 16MBit DSL: 1024k DSL: 512k DSL: ISDN (64k):	Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco 15 Minutes 28 Sec 48 Minutes 20 Sec 755 Minutes 24 Sec 1510 Minutes 48 S 12086 Minutes 27	onds conds conds econds Seconds Seconds	
PostSetup - One update Maximum do Download tin 1GBit LAN: 50MBit DSL: 16MBit DSL: 1024k DSL: 512k DSL: ISDN (64k): Modem (56k	Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco 15 Minutes 28 Sec 48 Minutes 20 Sec 755 Minutes 24 Sec 1510 Minutes 48 S 12086 Minutes 55	onds conds conds econds Seconds Seconds	
PostSetup - One update Maximum do Download tin 1GBit LAN: 50MBit DSL: 16MBit DSL: 1024k DSL: 1024k DSL: 1512k DSL: ISDN (64k): Modem (56k	Configuration data input is available. wnload size: 5801496 kByte nes: 0 Minutes 46 Seco 15 Minutes 28 Sec 48 Minutes 20 Sec 755 Minutes 24 Sec 1510 Minutes 48 S 12086 Minutes 27 13813 Minutes 5 Second	onds conds conds econds Seconds Seconds	

21. Начнется обновление ПО.

22. Читаем "Предупреждения/указания" до конца и жмем "ОК".

Предупреждения/указания	
	^
Хранение должно осуществляться в соответствии с законодательными	
положениями соответствующей страны.	
Транспортировка осуществляется в соответствии с национальными и	
международными нормами (в которых даны подробные предписания по	
упаковке, маркировке, этикеткам и сопроводительным документам).	
Несработавшие пиротехнические компоненты подлежат утилизации в	
оригинальной упаковке в соответствии с национальным законодательством! С	
вопросами необходимо обращаться к импортёру.	
полностью сработавшие пиротехнические устройства.	~
() OK	
	J

23. Если все сделали правильно, открывается программа в режиме диагностики.

Установка драйвера VAS 5054:

- 24. Подключаем адаптер VAS5054 к USB порту компьютера и к OBD2 диагностическому разъему автомобиля.
- 25. В большинстве случаев драйверы устанавливаются автоматически, если этого не происходит, выберите в появившемся окне установить драйвер и на следующем окне найти в автоматическом режиме, драйвер будет найден в одной из папок куда установилась программа.